

**RuBackup**

Система резервного копирования и восстановления данных

# **Резервное копирование и восстановление образов и контейнеров LXD**



**RuBackup**

Версия 1.9

2022 г.

# Содержание

Введение.....	3
Принципы выполнения резервного копирования LXD.....	4
Принципы резервного копирования образа.....	4
Принципы резервного копирования контейнера.....	4
Установка клиента RuBackup.....	6
Подготовка хоста с LXD для выполнения резервного копирования средствами RuBackup.....	7
Защитное преобразование резервных копий.....	8
Локальные листы ограничений.....	10
Использование менеджера администратора RuBackup.....	11
Настройки правил глобального расписания RuBackup.....	17
Использование клиентского менеджера RuBackup (RBC).....	19
Утилиты командной строки клиента RuBackup.....	23

## Введение

Система резервного копирования RuBackup позволяет выполнять клиентам полное, инкрементальное и дифференциальное резервное копирование образов (image) и контейнеров (container) LXD в ОС Linux.

**Полное резервное копирование** – это создание резервной копии всех данных из исходного набора, независимо от того, изменялись данные или нет с момента выполнения последней полной резервной копии.

**Дифференциальное резервное копирование** сохраняет только данные, изменённые со времени выполнения предыдущего полного резервного копирования.

**Инкрементальное резервное копирование** сохраняет только данные, изменённые со времени выполнения предыдущей инкрементальной резервной копии, а если такой нет, то со времени выполнения последней полной резервной копии.

Для возможности выполнения резервного копирования LXD на клиенте должны быть установлены модули RuBackup:

- `rb_module_lxd_container`;
- `rb_module_lxd_image`.

Работа вышеперечисленных модулей на клиенте возможна только в том случае, если на нем установлены необходимые пакеты LXC/LXD.

Для образов и контейнеров LXD поддерживается только полное резервное копирование.

Резервное копирование выполняется по заранее заданным правилам в глобальном расписании RuBackup. Так же клиенту доступно срочное резервное копирование выбранного образа или контейнера LXD.

Восстановление резервной копии возможно по инициативе клиента. Для восстановления данных пользователь должен ввести пароль, позволяющий выполнить восстановление.

Резервное копирование может быть выполнено с применением сжатия на стороне клиента или на стороне сервера RuBackup. При необходимости возможно выполнить защитное преобразование резервной копии выбранным алгоритмом (см. раздел «Защитное преобразование резервных копий»).

# Принципы выполнения резервного копирования LXD

Система резервного копирования RuBackup позволяет выполнять резервное копирование образов и контейнеров LXD.

## Принципы резервного копирования образа

Для выполнения резервного копирования образа LXD используется специализированный модуль RuBackup **rb\_module\_lxd\_image**.

Собственно резервное копирование модуль производит командой:

```
# lxc image export resource_id,
```

где `resource_id` – имя или ID образа.

Восстановление образа из файла производится командой:

```
# lxc image import archive_filename --alias new_image_name
```

## Принципы резервного копирования контейнера

Для выполнения резервного копирования контейнера LXD используется специализированный модуль RuBackup **rb\_module\_lxd\_container**.

При выполнении резервного копирования контейнера происходит создание образа на базе выбранного контейнера и выполняется резервное копирование вновь созданного образа.

Собственно резервное копирование модуль производит командами:

```
# lxc snapshot container_name snapshot_name
```

```
# lxc publish container_name/snapshot_name
```

```
# lxc image export resource_id,
```

где `resource_id` – имя или ID образа, который был создан предыдущей командой.

Восстановление образа из файла производится командой:

```
# lxc image import archive_filename --alias new_image_name.
```

## Установка клиента RuBackup

Для возможности резервного копирования ресурсов LXD при помощи RuBackup на сервер должен быть установлен клиент RuBackup и соответствующие модули. Подробно процедура установки клиента описана в «Руководстве по установке серверов резервного копирования и Linux клиентов RuBackup».

Клиент RuBackup представляет собой фоновое системное приложение (демон или сервис), обеспечивающее взаимодействие с серверной группировкой RuBackup. Для выполнения резервного копирования клиент RuBackup должен работать от имени суперпользователя (root для Linux и Unix).

# Подготовка хоста с LXD для выполнения резервного копирования средствами RuBackup

Для подготовки хоста с LXD к выполнению резервного копирования при помощи СРК RuBackup необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить модуль LXD RuBackup для возможности выполнения резервного копирования и восстановления ресурсов LXD.

В зависимости от типа операционной системы:

```
# sudo dpkg -i ./rubackup-lxd.deb
```

или

```
# sudo rpm -I ./rubackup-lxd.rpm
```

2. Создать каталог для создания резервных копий и хранения временных файлов.

Для создания резервных копий и хранения временных файлов, которые создаются при их восстановлении, требуется определённое пространство. Рекомендуется выделить для этой цели отдельный диск или устройство хранения достаточного размера и примонтировать к */lxd-backup* (либо к иной удобной точке монтирования), во избежание переполнения системного диска. Необходимо определить этот каталог как значение параметра *use-local-backup-directory* в конфигурационном файле */opt/rubackup/etc/config.file* и перезагрузить клиент RuBackup.

В исключительных случаях допустимо использование возможности сервера RuBackup предоставить клиенту NFS каталог для создания резервной копии. Для этого нужно определить значение параметра *nfs-share-mountpoint*, который определяет в какую точку файловой системы будет примонтирован NFS каталог. Параметр *use-local-backup-directory* в этом случае должен быть отключён, а на сервере RuBackup произведены соответствующие настройки для определения разделяемого каталога. Более подробно см. «Руководство системного администратора RuBackup».

# Защитное преобразование резервных копий

При необходимости, сразу после выполнения резервного копирования ваши резервные копии могут быть преобразованы на хосте клиента. Таким образом, важные данные будут недоступны для администратора RuBackup или других лиц, которые могли бы получить доступ к резервной копии (например, на внешнем хранилище картриджей ленточной библиотеки или на площадке провайдера облачного хранилища для ваших резервных копий).

Защитное преобразование осуществляется входящей в состав RuBackup утилитой `rbcrypt`. Ключ для защитного преобразования резервных копий располагается на хосте клиента в файле `/opt/rubackup/keys/master-key`. Защитное преобразование данных при помощи `rbcrypt` возможно с длиной ключа 256 бит (по умолчанию), а также 128, 512 или 1024 бита в зависимости от выбранного алгоритма преобразования.

Автоматическое защитное преобразование и обратное преобразование резервных копий клиентом RuBackup возможны при помощи ключей длиной 256 бит, однако утилита `rbcrypt` поддерживает ключи длиной 128, 256, 512 и 1024 бита (в зависимости от выбранного алгоритма преобразования). Если необходимо для правила глобального расписания выбрать особый режим преобразования, с длиной ключа, отличной от 256 бит и с ключом, располагающемся в другом месте, то вы можете воспользоваться возможностью сделать это при помощи скрипта, выполняющегося после выполнения резервного копирования (определяется в правиле глобального расписания администратором RuBackup). При этом необходимо, чтобы имя преобразованного файла осталось таким же, как и ранее, иначе задача завершится с ошибкой. Провести обратное преобразование такого файла после восстановления его из резервной копии следует вручную при помощи утилиты преобразования. При таком режиме работы нет необходимости указывать алгоритм преобразования в правиле резервного копирования, либо архив будет преобразован ещё раз автоматически с использованием мастер-ключа.

Для выполнения защитного преобразования доступны алгоритмы, представленные в таблице 1.



Таблица 1 – Алгоритмы защитного преобразования, доступные в утилите gbscrypt

Алгоритм	Длина ключа, бит	Примечание
Anubis	128, 256	
Aria	128, 256	
CAST6	128, 256	
Camellia	128, 256	
Kalyna	128, 256, 512	Украинский национальный стандарт <u>ДСТУ 7624:2014</u>
Kuznyechik	256	Российский национальный стандарт ГОСТ Р 34.12-2015
MARS	128, 256	
Rijndael	128, 256	Advanced Encryption Standard (AES)
Serpent	128, 256	
Simon	128	
SM4	128	Китайский национальный стандарт для беспроводных сетей
Speck	128, 256	
Threefish	256, 512, 1024	
Twofish	128, 256	

## Локальные листы ограничений

В том случае, если какие-либо конкретные ресурсы клиента не должны попасть в резервную копию, их можно включить в локальный лист ограничений на клиенте. Лист ограничений располагается в файле `/opt/rubackup/etc/`:

```
rubackup_restriction.list.lxd_container
```

```
rubackup_restriction.list.lxd_image
```

Наименование ресурса, для которого нет необходимости выполнять резервное копирование, должно быть указано в отдельной строке соответствующего файла.

Для того, чтобы листы ограничений имели силу, необходимо включить эту возможность для клиента в конфигурации RuBackup (см. «Руководство системного администратора RuBackup»).

# Использование менеджера администратора RuBackup

Оконное приложение «Менеджер администратора RuBackup» (RBM) предназначено для общего администрирования серверной группировки RuBackup, управления клиентами резервного копирования, глобальным расписанием резервного копирования, хранилищами резервных копий и пр.

RBM может быть запущено администратором на основном сервере резервного копирования RuBackup.

Для запуска менеджера администратора RBM необходимо выполнить команду:

```
# ssh -X user@rubackup_server
```

```
# /opt/rubackup/bin/rbm&
```

На вкладке **Объекты** в левой части представлен список клиентов системы резервного копирования, в котором указано имя, уникальный HWID и описание. Клиенты, которые в данный момент находятся в online, будут отмечены зеленым цветом. Клиенты в состоянии offline – красным (рисунок 1).

Для резервного копирования ресурсов LXD на хосте должен быть установлен клиент RuBackup и модули, обеспечивающие резервное копирование. Клиент должен быть авторизован администратором RuBackup (см. раздел «Клиенты» менеджера администратора RuBackup).

При помощи менеджера администратора RuBackup можно создать в глобальном расписании одно или несколько правил резервного копирования образов или контейнеров LXD.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Выбрать клиентский хост, на котором установлен LXD и добавить правило резервного копирования (рисунок 2).




Рисунок 1




Рисунок 2

2. Выбрать тип ресурса «LXD image» или «LXDcontainer» (рисунок 3):




Рисунок 3

3. Выбрать ресурс, для которого будет выполняться правило (рисунок 4):




Рисунок 4

4. Установить прочие настройки: тип резервного копирования (Full), максимальный объем для резервных копий данного правила (1 Гб), срок хранения (1 день), через какой промежуток времени требуется выполнить проверку резервной копии или не проверять её вовсе (рисунок 5).
5. На вкладке «Дополнительно» можно установить разрешение для клиента удалять резервные копии, установить автоматическое удаление устаревших резервных копий или определить условие их перемещения в другой пул (рисунок 6).

**Добавить правило в глобальное расписание**

Основное    Уведомления    Дополнительно

Имя: LXD test2

Клиент: lxd

Пул: Default

Максимальный объем РК правила: 1 Гб, для данного клиента 10 Изменить...

Ресурс: cont1    Выбрать...

Тип ресурса: LXD container    Настроить...

**Образец расписания**

Минута: 0

Час: 0

День месяца: 1

Месяц: January

День недели: Monday

Все

Тип РК: full

Преобразование: nocrypt

**Период действия правила**

Начало: 24.01.2020 14:22

Окончание: 24.01.2021 14:22

Проверять РК через 1 month    Срок хранения РК 1 day

OK    Cancel

Рисунок 5

**Добавить правило в глобальное расписание**

Основное    Уведомления    Дополнительно

**Устаревшие резервные копии:**

Автоматическое удаление РК     Информировать: Nobody

**Резервные копии:**

Переместить в пул: Default если старше чем 1 month

Клиенту разрешено удалять резервные копии этого правила из репозитория

OK    Cancel

Рисунок 6

Вновь созданное правило будет обладать статусом «wait», это означает что оно не будет порождать задач на выполнение резервного копирования до той поры, пока администратор RuBackup не запустит его и оно изменит свой статус на «run». При необходимости работу правила можно будет приостановить или запустить в любой момент времени по желанию администратора. Так же администратор может инициировать немедленное создание задачи при статусе правила «wait».

Правило глобального расписания имеет срок жизни, определяемый при его создании, а так же предусматривает следующие возможности:

- 1) Выполнить скрипт на клиенте перед началом резервного копирования.

2) Выполнить скрипт на клиенте после успешного окончания резервного копирования.

3) Выполнить скрипт на клиенте после неудачного завершения резервного копирования.

4) В дополнительных настройках правила резервного копирования возможно задать:

- для контейнера LXD: с каким именем образа восстанавливать резервную копию и какое временное имя снимка использовать (рисунок 7):




Рисунок 7

- для тома LXD: с каким именем тома восстанавливать резервную копию (рисунок 8):




Рисунок 8

5) Выполнить преобразование резервной копии на клиенте.

6) Периодически выполнять проверку целостности резервной копии.

7) Хранить резервные копии определённый срок, а после его окончания удалять их из хранилища резервных копий и из записей репозитория, либо просто уведомлять пользователей системы резервного копирования об окончании срока хранения.

8) Через определённый срок после создания резервной копии автоматически переместить её на другой пул хранения резервных копий, например на картридж ленточной библиотеки.

9) Уведомлять пользователей системы резервного копирования о результатах выполнения тех или иных операций, связанных с правилом глобального расписания.

При создании задачи RuBackup она появляется в главной очереди задач. Отслеживать исполнение правил может как администратор, с помощью RBM, так клиент при помощи RBC.

После успешного завершения резервного копирования резервная копия будет размещена в хранилище резервных копий, а информация о ней будет размещена в репозитории RuBackup.



# Настройки правил глобального расписания RuBackup

Для выполнения резервного копирования ресурсов LXD необходимо при помощи менеджера администратора RuBackup создать правило в глобальном расписании, в котором указать соответствующий тип ресурса. При создании правила в глобальном расписании администратор RuBackup будет видеть список всех ресурсов LXD на клиенте и может выбрать требуемый (для этого необходимо, чтобы на клиенте работал клиентский фоновый процесс).

При создании правила резервного копирования можно определить следующие параметры:

1) тип резервного копирования (полный, дифференциальный или инкрементальный). Для образов и контейнеров выполняется только полный тип резервного копирования, для томов — полный, дифференциальный или инкрементальный;

2) разрешенный максимальный объем для всех резервных копий правила;

3) необходимость преобразования резервной копии тем или иным алгоритмом. Преобразование будет выполняться на стороне клиента;

4) шаблон времени и даты создания задачи резервного копирования;

5) флаг и период автоматической проверки резервной копии;

6) срок хранения резервных копий создаваемого правила;

7) пул хранения, в котором будут размещены резервные копии;

8) необходимость автоматического удаления резервной копии, срок хранения которой истёк;

9) перемещение резервной копии в другой пул, при достижении определённого срока с момента её создания;

10) возможность для клиента удалять резервные копии из репозитория;

11) настройки системы уведомления RuBackup для создаваемого правила;

Уведомления могут происходить в следующих случаях:

- нормальное исполнение процедуры резервного копирования;

- исполнение процедуры резервного копирования с ошибками;
- проверка резервной копии;
- окончание периода действия создаваемого правила;
- окончание выделенного объёма для хранения резервных копий правила;
- окончание срока хранения резервной копии;

12) дополнительные настройки правила для выполнения резервного копирования ресурсов LXD.

# Использование клиентского менеджера RuBackup (RBC)

Принцип взаимодействия клиентского менеджера (RBC) с системой резервного копирования состоит в том, что пользователь может сформировать ту или иную команду (желаемое действие) и отправить его серверу резервного копирования RuBackup. Взаимодействие пользователя с сервером резервного копирования производится через клиента (фоновый процесс) резервного копирования. Клиентский менеджер отправляет команду пользователя клиенту, клиент отправляет её серверу. В том случае, если действие допустимо, то сервер RuBackup отдаст обратную команду клиенту и/или перенаправит её медиасерверу RuBackup для дальнейшей обработки. Это означает, что, как правило, клиентский менеджер обычно не ожидает завершения того или иного действия, но ожидает ответа от клиента, что задание принято. Это позволяет инициировать параллельные запросы клиента к серверу резервного копирования, но требует от пользователя самостоятельно контролировать чтобы не было «встречных» операций, когда происходит восстановление данных, и в этот же момент эти же данные требуются для создания новой резервной копии. После того, как клиент отдал какую-либо команду при помощи RBC, он может просто закрыть приложение, все действия будут выполнены системой резервного копирования (тем не менее, стоит дождаться сообщения о том, что задание принято к исполнению, и проконтролировать это на вкладке «Задачи»).

Графический интерфейс клиентского менеджера поддерживает русский и английский языки.

Для запуска RBC следует выполнить команды:

Вариант 1:

```
# sudo LD_LIBRARY_PATH=/opt/rubackup/lib /opt/rubackup/bin/rbc
```

Вариант 2:

```
# ssh -X you_rubackup_client
```

```
# sudo LD_LIBRARY_PATH=/opt/rubackup/lib /opt/rubackup/bin/rbc
```

Пользователь, запускающий RBC, должен входить в группу rubackup.


При первом запуске клиентского менеджера необходимо задать пароль, при помощи которого впоследствии можно будет запросить восстановление

резервной копии. Без ввода пароля получить резервную копию для клиента из хранилища невозможно. Хэш пароля восстановления хранится в базе данных RuBackup сервера. При необходимости можно изменить пароль при помощи клиентского менеджера (меню «**Конфигурация**» → «**Изменить пароль**»).

Главная страница RBC содержит переключающиеся вкладки, позволяющие управлять резервными копиями, расписанием резервного копирования, а также просматривать текущие задачи клиента, локальное расписание и ограничения.

### Вкладка «Резервные копии»

В таблице вкладки «Резервные копии» содержится информация обо всех резервных копиях клиента, которые хранятся в репозитории RuBackup (рисунок 9). Дифференциальные резервные копии ссылаются на полные резервные копии, инкрементальные резервные копии ссылаются на полные резервные копии или предыдущие инкрементальные, так что при необходимости восстановить данные можно одной командой инициировать восстановление всей цепочки резервных копий.



RuBackup менеджер клиента												
Конфигурация Вид Действия Информация												
Резервные копии		Глобальное расписание		Задачи		Локальное расписание		Ограничения				
Id	Task ID	Reference ID	Resource type	Resource	Backup type	Pool	Archive size	Snapshot size	Created		Creation duration	Transmission duration
1	1128	3710	LXD image	979ff60086ca	full	Default	187397310	615	2020-01-23 19:27:09+03		00:01:00.86	00:00:07.31
2	1129	3720	LXD image	bf8927a27bdf	full	Default	228402306	279	2020-01-23 21:37:49+03		00:00:21.58	00:00:03.42
3	1131	3746	LXD container	cont2	full	Default	233487722	266	2020-01-24 13:56:12+03		00:03:04.27	00:00:03.23

Рисунок 9

Во вкладке «Резервные копии» пользователю доступны следующие действия:

#### **Удалить выбранную резервную копию.**

Это действие возможно в том случае, если в правиле глобального расписания есть соответствующее разрешение. Кроме того, при необходимости выполнить удаление резервной копии потребуются вести пароль клиента.

#### **Восстановить цепочку резервных копий.**

Это действие запускает процесс восстановления цепочки резервных копий на системе клиента.

Клиентский менеджер не ожидает окончания восстановления всех резервных копий, пользователь должен проконтролировать во вкладке «Задачи» что все созданные задачи на восстановление данных завершились успешно (статус задач «Done»). Для успешного выполнения этого действия требуется наличие достаточного свободного места в каталоге,


предназначенном для создания и временного хранения резервных копий (см. опцию *use-local-backup-directory*).

### Проверить резервную копию.

Это действие инициирует создание задачи проверки резервной копии. В том случае, если резервная копия была подписана цифровой подписью, то будут проверены размер файлов резервной копии, md5 сумма и проверена сама резервная копия. Если резервная копия не была подписана цифровой подписью, то будут проверены размер файлов резервной копии и md5 сумма.

### Вкладка «Глобальное расписание»

В таблице вкладки «Глобальное расписание» содержится информация обо всех правилах в глобальном расписании RuBackup для этого клиента (рисунок 10).



RuBackup менеджер клиента													
Конфигурация Вид Действия Информация													
Резервные копии			Глобальное расписание				Задачи		Локальное расписание			Ограничения	
Id	Rule name	Storage capacity, GB	Min	Hour	Day of month	Month	Day of week	Validity start period	Validity end period	Resource type	Resource	Backup type	Crypto
1109	LXD	1	0	0	1	January	Monday	2020-01-23 19:18:00+03	2021-01-23 19:18:00+03	LXD image	979ff60086ca	full	nocrypt
2110	LXD1	1	0	0	1	January	Monday	2020-01-23 21:36:00+03	2021-01-23 21:36:00+03	LXD image	bf8927a27bdf	full	nocrypt
3112	LXD container test 2	2	0	0	1	January	Monday	2020-01-24 13:10:00+03	2021-01-24 13:10:00+03	LXD container	cont2	full	nocrypt

Рисунок 10

Во вкладке «Глобальное расписание» пользователю доступны следующие действия:

### Запросить новое правило.

Это действие вызывает диалог подготовки нового правила в глобальном расписании RuBackup для данного клиента. Запрос на добавление правила требует одобрения администратора RuBackup, одобрение может быть сделано в оконном менеджере администратора RuBackup.

### Запросить удалить правило из глобального расписания.

Это действие формирует запрос к администратору RuBackup об удалении выбранного пользователем правила из глобального расписания RuBackup. Запрос на удаление правила требует одобрения администратора RuBackup, одобрение может быть сделано в оконном менеджере администратора RuBackup.

## Вкладка «Задачи»

В таблице вкладки «Задачи» содержится информация обо всех задачах в главной очереди заданий RuBackup для этого клиента (рисунок 11).

RuBackup менеджер клиента										
Конфигурация		Вид		Действия		Информация				
Резервные копии		Глобальное расписание		Задачи		Локальное расписание		Ограничения		
Id	Type	Resource type	Resource	Backup type	Rule ID	Strategy ID	Repository ID	Pool	Status	Created
13749	Backup global	LXD container	cont2	full			0	Default	Execution	2020-01-24 15:06:37+03

Рисунок 11

В зависимости от настроек резервного сервера RuBackup выполненные задачи и задачи, завершившиеся неудачно, через какое-то время могут быть автоматически удалены из главной очереди задач. Информация о выполнении заданий фиксируется в специальном журнале задач сервера RuBackup, при необходимости статус любой задачи, даже удалённой из очереди, можно уточнить у администратора RuBackup. Так же информация о выполнении задач клиента заносится в локальный журнальный файл на клиенте. В клиентском менеджере можно открыть окно отслеживания журнального файла (меню «**Информация**» → «**Журнальный файл**»).

Примечание – Информация о выполнении служебных задач в данной вкладке не отображается. Служебными являются задачи проверки, удаления, перемещения резервных копий, а также их копирования в другой пул.

## Вкладка «Локальное расписание»

Во вкладке «Локальное расписание» можно определить правила, задаваемые клиентом для тех или иных локальных ресурсов. Для работы локального расписания эта возможность должна быть включена администратором RuBackup для клиента.

## Вкладка «Ограничения»

Во вкладке «Ограничения» могут быть определены локальные ресурсы, резервное копирование которых нежелательно. Для работы локальных ограничений эта возможность должна быть включена администратором RuBackup для клиента.

# Утилиты командной строки клиента

## RuBackup

Для управления RuBackup со стороны клиента, помимо клиентского оконного менеджера, можно воспользоваться утилитами командной строки:

### rb\_archive

Утилита предназначена для просмотра списка резервных копий клиента в системе резервного копирования, создания срочных резервных копий, их удаления, проверки и восстановления.

```
root@lxd:~# rb_archives
```

Id	Ref ID	Resource	Resource type	Backup type	Created	Crypto	Signed	Status
1128		979ff60086ca	LXD image	full	2020-01-23 19:27:09+03	nocrypt	True	Trusted
1129		bf8927a27bdf	LXD image	full	2020-01-23 21:37:49+03	nocrypt	True	Not Verified
1131		cont2	LXD container	full	2020-01-24 13:56:12+03	nocrypt	True	Not Verified

```
root@lxd:~#
```

### rb\_schedule

Утилита предназначена для просмотра имеющихся правил клиента в глобальном расписании резервного копирования.

```
root@lxd:~# rb_schedule
```

Id	Name	Resource type	Resource	Backup type	Status
109	LXD	LXD image	979ff60086ca	full	wait
110	LXD1	LXD image	bf8927a27bdf	full	wait
112	LXD container test	LXD container	cont2	full	wait

```
root@lxd:~#
```

### rb\_tasks

Утилита предназначена для просмотра задач клиента, которые присутствуют в главной очереди задач системы резервного копирования.

```
root@lxd:~# rb_tasks
```

Id	Task type	Resource	Backup type	Status	Created
3749	Backup global	cont2	full	Execution	2020-01-24 15:06:37+03

```
root@lxd:~#
```

Ознакомиться с функциями утилит командной строки можно при помощи команды `man` или в руководстве «Утилиты командной строки RuBackup».